

picoclaw によるリモート Windows ロック・ログイン機能仕様書

最終更新: 2026-02-25

概要

NanoKVM-USB デスクトップアプリに組み込まれた AI エージェント「picoclaw」を通じて、自然言語の指示でリモート接続された Windows PC のロック・ログイン操作を行う機能です。


入力経路: チャット UI (アプリ内) または Telegram ボット

出力先: NanoKVM-USB ハードウェア経由で Windows PC に HID キーボード入力を送信


処理方式: 両経路とも `picoclaw agent -m` を毎回サブプロセスとして起動 (One-Shot 方式)

システム構成ブロック図

全体アーキテクチャ



Telegram ロック操作のシーケンス図



データフローの要点:

| 方向 | フロー | 説明 |
|------|---|---------------------|
| ➡ 操作 | Chat/Telegram → picoclaw agent -m → Chat LLM → Tool Call → API Server → Renderer → Serial Port → NanoKVM → Windows PC | キー・マウス操作の送信 |
| ⬅ 映像 | Windows PC → HDMI → NanoKVM → USB (UVC) → Renderer <video> (getUserMedia) | HDMI 映像のリアルタイム表示 |
| ⟳ 検証 | API Server → Renderer canvas キャプチャ → base64 JPEG → Vision LLM (Groq) → 判定結果 | 画面キャプチャ + Vision 解析 |

対応コマンド

1. ロック (画面ロック)

| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| 操作内容 | Windows のショートカット Win + L を送信 |
| 対応フレーズ例 | 「Windowsをロックして」「PCをロックしてください」「ロック」「lock the screen」 |
| 内部動作 | Win キー押下 → L キー押下 → 100ms 保持 → 逆順にリリース |
| 事後検証 | 3秒後に画面キャプチャ → Vision LLM で LOCK_SCREEN を確認 |

2. ログイン (PIN / パスワード入力)

| 項目 | 内容 |
|---------|---|
| 操作内容 | ロック画面を解除し、PIN コードまたはパスワードを入力してログイン |
| 対応フレーズ例 | 「PINコード mypin でログインして」「パスワードで入って」「login with PIN」 |
| 事後検証 | 15秒後に画面キャプチャ → Vision LLM で結果を判定 |

ログインシーケンス (PINのみ)

| ステップ | 操作 | 目的 | 待機時間 |
|------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 0 | Escape キー押下 | 前回のPINエラーダイアログが残っている場合に閉じる | 300ms |
| 1 | Space キー押下 | ロック画面からサインイン画面を呼び起す | 500ms |
| 1b | Space キー再押下 | バックアップの起動操作 | - |
| 2 | 待機 | Windows がPIN入力欄を描画・フォーカスするのを待つ | 3,000ms |
| 3 | Backspace × 20回 | 入力欄の既存文字をクリア (Ctrl+A はPIN欄で無効のため) | 各30ms間隔 |
| 4 | PIN を1文字ずつ入力 | HID キーボードレポートで各文字を送信 | 各150ms間隔 |
| 5 | Enter キー押下 | PIN を送信してログイン | - |

ログインシーケンス (ユーザー名 + パスワード)

| ステップ | 操作 | 目的 | 待機時間 |
|------|-------------|-------------------------|-------|
| 0 | Escape キー押下 | エラーダイアログを閉じる (前回失敗時の残り) | 300ms |
| 1~3 | 上記と同じ | 画面起動・フィールドクリア | 同上 |
| 4 | ユーザー名を入力 | ユーザー名欄にテキスト入力 | 300ms |
| 5 | Tab キー押下 | パスワード欄に移動 | 300ms |
| 6 | パスワードを入力 | パスワード欄にテキスト入力 | 300ms |
| 7 | Enter キー押下 | ログイン実行 | - |

Note: ユーザーが明示的に指定しない限り、ユーザー名は送信されません。LLM がOS 名やボット名をユーザー名として使用することを防ぐバリデーションが入っています。

picoclaw ツール呼び出しの流れ

picoclaw は Go 側でネイティブなツール実行 (function calling) を行います。また、LLM がテキスト中にツール呼び出しを埋め込むケースに備え、Electron 側のインターフェース (manager.ts) がフォールバック検出を行います。

Go 側ネイティブツール (主要パス)

picoclaw agent はツール定義を LLM に渡し、構造化された function call で実行します:

| ツール名 | 説明 | パラメータ |
|---------------------|------------------|---------------------|
| nanokvm_lock | Win+L でロック | なし |
| nanokvm_login | PIN/パスワード入力でログイン | password, username? |
| nanokvm_shortcut | キーボードショートカット送信 | keys[] |
| nanokvm_type | テキスト入力 | text |
| nanokvm_mouse_click | マウスクリック | button |

Electron 側インターフェース (フォールバック)

LLM がテキスト出力にツール呼び出しを含めた場合の検出パターン (3形式対応) :

| 優先度 | フォーマット | 例 |
|-----|--------|---|
|-----|--------|---|

| | | |
|---|---------------|--|
| 1 | アクションタグ | <<nanokvm:login:mypin>> |
| 2 | JSON オブジェクト | {"type": "function", "name": "nanokvm_login", "parameters": {"password": "..."}} |
| 3 | Python 関数呼び出し | nanokvm_login(password='...') |

重複実行防止

- 同一エンドポイント + 同一パラメータのリクエストは **15秒間の重複排除** (debounce)
- Go 側がネイティブ実行 → HTTP API 呼び出し → インターセプターも同じ API を呼ぼうとする → debounce で弾かれる

レスポンスマッセージ

ユーザーに表示するメッセージは、LLM 出力からツール呼び出し構文を除去（`stripActionTags`）して生成されます。

除去対象

- <<nanokvm:...>> アクションタグ
- nanokvm_ を含む JSON オブジェクト
- nanokvm_xxx(...) 関数呼び出し構文
- LLM プリアンブル文（例: "The function call that best answers the prompt is:"）

フォールバック

除去後にテキストが空になった場合、「コマンドを実行しました」がデフォルトメッセージとして表示されます。

対応キーワード

ショートカットで使用できるキーワードは LLM の出力する一般的な名前から自動変換されます。

| 入力名 | 変換先 (HID コード) |
|-------------------------|---------------|
| Win, Windows, Meta, Cmd | MetaLeft |
| Ctrl, Control | ControlLeft |
| Alt, Option | AltLeft |
| Shift | ShiftLeft |
| Del | Delete |
| Esc | Escape |
| Return | Enter |
| A～Z (单一文字) | KeyA～KeyZ |
| 0～9 (单一数字) | Digit0～Digit9 |
| F1～F24 | F1～F24 |

API エンドポイント一覧

HTTP API サーバー（127.0.0.1:18792）が提供するエンドポイント：

| メソッド | パス | パラメータ | 説明 |
|------|------------------------|--|----------------|
| POST | /api/keyboard/shortcut | {"keys": ["Win", "L"]} | キーボードショートカット送信 |
| POST | /api/keyboard/login | {"password": "...", "username?": "user"} | Windows ログイン実行 |

| | | | |
|------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| POST | /api/keyboard/type | {"text": "Hello"} | テキスト入力 |
| POST | /api/mouse/click | {"button": "left"} | マウスクリック |
| GET | /api/screen/capture | なし | 現在の画面をキャプチャ (base64 JPEG) |
| POST | /api/screen/verify | {"action": "lock" "login" "status"} | 画面状態を Vision LLM で検証・確認 |

入力経路別の挙動

| 項目 | チャット UI | Telegram |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| picoclaw 常駐プロセス | なし (都度起動) | picoclaw gateway (常駐) |
| メッセージ処理 | manager.ts → spawn agent -m | One-Shot Dispatcher → spawn agent -m |
| LLM呼び出し | サブプロセス内 | サブプロセス内 (同一) |
| ツール実行 | Go 側ネイティブ | Go 側ネイティブ (同一) |
| レスポンス表示 | チャット吹き出し | Telegram メッセージ |
| セッション蓄積 | なし (毎回フレッシュ) | なし (毎回フレッシュ) |

制約事項

- 同時押しキー数: HID 仕様により最大6キー (修飾キーは別枠)
- 文字入力: ASCII 英数字・基本記号のみ対応 (日本語入力は非対応)
- マウス移動: 座標指定は未実装 (クリックのみ対応)
- ログイン待機: PIN 入力後 15 秒の固定待機 (デスクトップ描画完了まで)
- NanoKVM 操作回数: 1メッセージあたり最大 4 回 (不要な反復を防止)
- ユーザー名バリデーション: "windows", "linux", "ubuntu" 等の OS 名は自動除外

画面状態確認機能 (Screen Check)

「画面状態を確認して」などの指示で、リモート PC の現在の画面をキャプチャし、Vision LLM で分析して結果を返却します。

対応キーワード

- 「画面状態を確認して」
- 「今何が映ってる？」
- 「画面を見て」
- 「スクリーンショット」
- "screen check"

動作フロー

- picoclaw エージェントが nanokvm_screen_check ツールを呼び出し
- Go 側が POST /api/screen/verify に {"action": "status"} を送信
- Electron API Server が HDMI キャプチャを実行
- Vision LLM に汎用プロンプトで画面内容を記述させる
- ステータス分類 (DESKTOP / LOCK_SCREEN / LOGIN_SCREEN / DESCRIBED) と詳細説明を返却
- 早期終了で即座にユーザーに結果を表示

レスポンス例

| ステータス | アイコン | 例 |
|---------|------|-----------------------------------|
| DESKTOP | 💻 | デスクトップ画面です。複数のアプリケーションウィンドウが見えます。 |

| | | |
|--------------|--|--|
| LOCK_SCREEN | | ロック画面です。時計とユーザーアバターが表示されています。 |
| LOGIN_SCREEN | | サインイン画面です。PIN 入力フィールドが表示されています。 |
| DESCRIBED | | 画面状態: (Vision LLM の記述) |
| NO_VIDEO | | 映像がありません。PCが接続されていてストリーミングが開始されていることを確認してください。 |

エラーハンドリング

| 状況 | 原因 | Go側の判定 | ユーザーへのメッセージ |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 映像なし | PC 未接続 / ストリーミング未開始 | success=false, status="NO_VIDEO" | 映像がありません。PCがNanoKVM-USBに接続されていて... |
| アプリ未起動 | API Server に接続不可 | result == nil | NanoKVM-USB デスクトップアプリに接続できませんでした... |
| Vision 未設定 | Vision LLM プロバイダ/モデル未設定 | visionConfigured=false | Vision LLM が設定されていません... |

チャット用 LLM (Chat LLM)

picoclaw のチャット機能（自然言語によるコマンド解釈・応答生成）に使用する LLM プロバイダとモデルの一覧です。自動更新機能によりモデルリストは定期的に更新されますが、以下が現在のデフォルト構成です。

チャット LLM プロバイダ・モデル一覧


| プロバイダ | デフォルトモデル | 認証方式 | 料金 | 備考 |
|----------------|--------------------------|----------------|-------|----------------------|
| Groq | llama-3.3-70b-versatile | API Key | 無料枠あり | 推奨: 高速・クレカ不要 |
| OpenAI | gpt-5.2 | API Key | 有料 | 高品質・安定 |
| Anthropic | claude-sonnet-4.6 | API Key | 有料 | 高品質 |
| DeepSeek | deepseek-chat | API Key | 安価 | コスト効率 |
| Google Gemini | gemini-2.0-flash-exp | API Key | 無料枠あり | 高速 |
| GitHub Copilot | gpt-4.1 | OAuth (gh CLI) | 無料 | gh auth login で認証・推奨 |
| OpenRouter | auto | API Key | 従量制 | 多プロバイダ統合 |
| Mistral AI | mistral-small-latest | API Key | 有料 | 欧州拠点 |
| Ollama | llama3 | 不要 | 無料 | ローカル実行 |
| VLLM | custom-model | 不要 | 無料 | ローカル実行 |
| NVIDIA | nemotron-4-340b-instruct | API Key | 要確認 | GPU 推論 |
| Cerebras | llama-3.3-70b | API Key | 要確認 | 高速推論 |
| Qwen | qwen-plus | API Key | 安価 | 中国拠点 |
| Zhipu AI | glm-4.7 | API Key | 安価 | 中国拠点 |
| Moonshot | moonshot-v1-8k | API Key | 安価 | 中国拠点 |
| Volcengine | doubao-pro-32k | API Key | 安価 | ByteDance |
| ShengsuanYun | deepseek-v3 | API Key | 安価 | 中国拠点 |

GitHub Copilot / GitHub Models 対応モデル

GitHub Copilot プロバイダは [GitHub Models API](#) を使用します。 `gh auth login` で取得した OAuth トークン (`gho_*`) で認証し、API キーの手動入力は不要です。

初回認証フロー

GitHub Copilot を使用するには GitHub CLI (`gh`) のインストールと認証が必要です。アプリ内の「 GitHub 認証を開始」ボタンから以下のフローで認証できます：



前提条件:

- GitHub CLI (`gh`) がインストール済み
- GitHub アカウントを持っている (無料アカウントでOK)
- GitHub Copilot の登録は不要 (GitHub Models API は全ユーザーに無料提供)

実装ファイル:

| ファイル | 役割 |
|-----------------------------------|---|
| manager.ts → initiateGitHubAuth() | `gh auth login --web` を spawn、デバイスコード取得 |
| manager.ts → detectGitHubToken() | `gh auth token` でトークン検出 |
| manager.ts → cancelGitHubAuth() | 認証プロセスを kill |
| picoclaw.ts (events) | IPC ハンドラ (INITIATE_GITHUB_AUTH, CANCEL_GITHUB_AUTH) |
| picoclaw.tsx (renderer) | UI: デバイスコード表示、ポーリング、完了通知 |

| モデル名 | 種別 | Vision | 備考 |
|------|----|--------|----|
| | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|----------------------------|
| gpt-4o-mini | Chat | ✓ | 高速・軽量 |
| gpt-4o | Chat | ✓ | 高品質 |
| gpt-4.1 | Chat | ✓ | 推奨: 最新世代・高品質 |
| gpt-4.1-mini | Chat | ✓ | 最新世代・軽量 |
| gpt-4.1-nano | Chat | - | 超軽量 |
| o1 | Reasoning | - | 推論特化 |
| o3 | Reasoning | - | 推論特化 |
| o3-mini | Reasoning | - | 推論特化・軽量 |
| o4-mini | Reasoning | - | 最新推論モデル |
| Meta-Llama-3.1-405B-Instruct | Chat | - | 大型オープン |
| Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | Chat | - | 軽量オープン |
| Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | Chat | ✓ | Vision対応: 画面検証に使用可能 |
| Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | Chat | ✓ | Vision対応: 高精度 |
| Phi-4 | Chat | - | Microsoft 軽量 |
| Phi-4-multimodal-instruct | Chat | ✓ | Vision対応: Microsoft |
| DeepSeek-R1 | Reasoning | - | 推論特化 |
| MAI-DS-R1 | Reasoning | - | Microsoft + DeepSeek |
| Mistral-large-2407 | Chat | - | Mistral 大型 |

Note: GitHub Copilot の Web/VS Code 版では Claude 等の Anthropic モデルも選択可能ですが、 GitHub Models API (`models.inference.ai.azure.com`) ではサポートされていません。 picoclaw は GitHub Models API を経由するため、上記のモデルのみ利用可能です。

モデルリスト自動更新機能

picoclaw のモデルリストは、プロバイダが新モデルを追加した際に自動更新されます。


概要



- 更新対象:** 各プロバイダが提供するモデルの一覧 (`~/.picoclaw/config.json` の `model_list`)
- 更新元:** `picoclaw providers` コマンドで取得するデフォルトモデル + UI 上の追加定義
- 表示:** 設定画面のモデル選択ドロップダウンに反映

スケジュール設定

| 項目 | オプション | デフォルト |
|---------|--------------|-------|
| 頻度 | 日次 / 週次 / 月次 | 月次 |
| 実行時刻 | 0:00 ~ 23:00 | 0:00 |
| 曜日 (週次) | 月～日 | 月曜日 |
| 日付 (月次) | 1~28日 | 1日 |
| 有効/無効 | トグル | 有効 |

更新フロー





手動更新

設定画面の「 今すぐ更新」ボタンで即時実行できます。

Config 構造（自動更新関連）

```
{  
  "model_update": {  
    "enabled": true,  
    "frequency": "monthly",  
    "hour": 0,  
    "dayOfMonth": 1  
  }  
}
```


ステータスは `~/.picolaw/model-update-status.json` に保存:

```
{  
  "lastChecked": "2026-02-25T00:00:00Z",  
  "nextCheck": "2026-03-01T00:00:00Z",  
  "lastUpdatedModels": ["groq: 4 models", "openai: 1 model"],  
  "autoSwitched": false  
}
```

画面検証機能（Vision LLM）

ロック・ログインコマンド実行後、NanoKVM-USB の HDMI キャプチャ映像をスクリーンキャプチャし、専用の Vision LLM で画面内容を解析して結果を自動判定します。


設計思想: チャット用 LLM と Vision LLM の分離



理由: チャットには安価なテキスト LLM、画面検証には Vision 対応 LLM という使い分け。例: チャット = gpt-4.1 (GitHub Copilot 無料) + Vision = gpt-4.1 (GitHub Copilot 無料)

推奨構成: GitHub Copilot の `gpt-4.1` を Chat + Vision 両方に設定。無料で高品質かつプロンプト調整が最小限で済みます。

検証フロー



Vision プロンプト

Vision LLM には画面内容に応じた専用プロンプトを使用:

- ロック検証: "Is this a Windows lock screen or a desktop?" → LOCK_SCREEN / DESKTOP

- ログイン検証: "What is the Windows login status?" → LOGIN_SUCCESS / LOGIN_FAILED / LOCK_SCREEN
 - タスクバーの有無を重視（タスクバーが見える = デスクトップ = LOGIN_SUCCESS）

NanoKVM 操作の早期終了条件

Vision 検証の結果が以下のいずれかを含むとき、picoclaw は追加の LLM 呼び出しを行わず即座にユーザーに結果を返します:

| 結果 | 条件 | 動作 |
|-------|--------------------------|--------------|
| ✓ 成功 | 応答に ✓ を含む | 早期終了・成功として返却 |
| ✗ 失敗 | 応答に ✗ / LOGIN_FAILED を含む | 早期終了・失敗として返却 |
| ⚠ 未完了 | 応答に ⚠ / LOCK_SCREEN を含む | 早期終了・警告として返却 |

これにより、不要な反復 LLM 呼び出し（→ 429 エラー）を防止します。

Vision LLM 未設定時の振る舞い

Vision LLM が設定されていない場合:

- 事後検証: Go 側で `callScreenVerify()` が呼ばれるが、API Server が「未設定」を返却
- ツール結果は「✓ 操作完了」で返される（検証なし）
- 初回操作時に設定案内メッセージが表示される

Vision LLM 対応モデル一覧

| プロバイダ | モデル | 料金 | 速度 | 備考 |
|----------------|---|----|-------------|----------------------------|
| Groq | meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct | 無料 | 高速 (~500ms) | 推奨: Llama 4 Scout · クレカ不要 |
| Groq | meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 無料 | 高速 | Llama 4 Maverick · 高精度 |
| Groq | llama-3.2-11b-vision-preview | 無料 | 高速 | Llama 3.2 11B Vision |
| Groq | llama-3.2-90b-vision-preview | 無料 | 低速 | Llama 3.2 90B Vision · 高精度 |
| GitHub Copilot | gpt-4.1 | 無料 | 高速 | 推奨: gh 認証のみ · 最新世代 |
| GitHub Copilot | gpt-4o | 無料 | 高速 | 高品質 |
| GitHub Copilot | gpt-4.1-mini | 無料 | 高速 | 最新世代 · 軽量 |
| GitHub Copilot | Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | 無料 | 中速 | オープンモデル |
| GitHub Copilot | Llama-3.2-90B-Vision-Instruct | 無料 | 低速 | 高精度 |
| GitHub Copilot | Phi-4-multimodal-instruct | 無料 | 中速 | Microsoft モデル |
| Ollama | moondream2:latest | 無料 | ~60秒 | 1.7B · ローカル · CPU向き |
| Ollama | moondream:latest | 無料 | ~60秒 | Moondream v1 |
| Ollama | llava:latest | 無料 | ~3分 | LLaVA 7B · 高精度 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------------------------|
| Ollama | llava:7b | 無料 | ~3分 | LLaVA 7B 明示指定 |
| Ollama | llava:13b | 無料 | ~5分 | LLaVA 13B・高精度・要GPU |
| Ollama | llava-llama3:latest | 無料 | ~3分 | LLaVA-Llama3・新世代 |
| Ollama | bakllava:latest | 無料 | ~3分 | BakLLaVA・Mistral ベース |
| OpenRouter | google/gemini-2.0-flash-001 | 安価 | 高速 | Gemini 2.0 Flash |
| OpenRouter | google/gemini-pro-1.5 | 安価 | 中速 | Gemini Pro 1.5 |
| OpenRouter | anthropic/clause-3.5-sonnet | 高額 | 中速 | Claude 3.5 Sonnet |
| OpenRouter | anthropic/clause-3-5-sonnet | 高額 | 中速 | Claude 3.5 Sonnet (旧ID) |
| OpenRouter | anthropic/clause-3-haiku | 安価 | 高速 | Claude 3 Haiku |
| OpenRouter | openai/gpt-4o | 高額 | 中速 | GPT-4o (OpenRouter 経由) |
| OpenRouter | openai/gpt-4o-mini | 安価 | 高速 | GPT-4o Mini (OpenRouter 経由) |
| OpenAI | gpt-4o-mini | 安価 | 高速 | 推奨・低成本 |
| OpenAI | gpt-4o | 高額 | 中速 | 高精度 |
| OpenAI | gpt-4-turbo | 高額 | 低速 | GPT-4 Turbo |
| Anthropic | claude-3-5-haiku-20241022 | 安価 | 高速 | コスト効率 |
| Anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | 高額 | 中速 | 高精度 |
| Anthropic | claude-3-opus-20240229 | 最高額 | 低速 | 最高精度 |
| Anthropic | claude-3-sonnet-20240229 | 高額 | 中速 | バランス |
| Anthropic | claude-3-haiku-20240307 | 安価 | 高速 | 旧世代・高速 |

タイムアウト設定

| プロバイダ | 検証遅延(ロック) | 検証遅延(ログイン) | API タイムアウト |
|---------------|-----------|------------|------------|
| クラウド (Groq等) | 3秒 | 15秒 | 30秒 |
| Ollama (ローカル) | 5秒 | 15秒 | 120秒 |

Config 構造

```
{
  "agents": {
    "defaults": {
      "provider": "github-copilot",
      "model_name": "github-copilot/gpt-4.1",
      "vision_provider": "github-copilot",
      "vision_model": "gpt-4.1"
    }
  },
  "providers": {
    "github-copilot": { "api_key": "(gh auth token で自動取得)" }
  },
}
```

```

"model_list": [
  { "model_name": "github-copilot/gpt-4.1", "model": "gpt-4.1" }
]
}

```

Note: 設定フィールド `model` は `model_name` にリネームされました (v2026.02.25～)。旧 `model` フィールドは後方互換で引き続き読み込まれますが、新規設定では `model_name` を推奨します。

レートリミット対策

Groq 無料枠 (TPM 6000) での運用を前提とした対策:

| 対策 | 説明 |
|--------------|-----------------------------------|
| One-Shot 方式 | セッション蓄積なし → トークン消費を最小化 |
| 早期終了 | ✅ / ✗ / ⚠️ で即座に返却 → 追加 LLM 呼び出し不要 |
| NanoKVM 回数制限 | 1メッセージあたり最大 4 回 |
| REDACTED 拒否 | LLM がパスワードを *** にマスクした場合は実行拒否 |
| 429 ポップアップ | レートリミット時にリトライ待ち時間を UI に表示 |

最新マージ変更履歴 (v2026.02.25)

NanoKVM-USB (upstream 2コミット)

| 変更 | 内容 |
|------------------|--|
| Right Shift キー修正 | normalizeKeyCode() 関数追加。event.code が空の場合に event.key + event.location でフォールバック (browser版) |
| セキュリティ依存更新 | minimatch, tar, ajv 等の脆弱性対応 |

picoclaw (upstream 14コミット)

| 変更 | 内容 |
|--------------------------|--|
| model → model_name リネーム | 設定フィールド名を変更。GetmodelName() ヘルパーで旧フィールドも後方互換で読み込み |
| reasoning_content 対応 | DeepSeek-R1, Moonshot kimi-k2.5 等の推論モデルが返す思考過程フィールドを保持。ツール呼び出しの往復で400エラーが発生する問題を修正 |
| spawn ツール空タスク拒否 | 空文字列・空白のみのタスクを事前バリデーションで拒否。サブエージェントの無意味な起動を防止 |
| DefaultConfig テンプレート漏れ防止 | JSON Unmarshal 時にデフォルト値がユーザー設定に混入する問題を修正 |
| Web プロキシ対応 | tools.web.proxy 設定で HTTP プロキシ経由の Web 検索が可能に |
| GitHub Copilot セッション管理改善 | SDK版: mutex 追加・Close() メソッド実装 (HTTP API版には影響なし) |
| デッドコード削除 | Antigravity プロバイダ、WeChat 企業アプリ等の未使用コードを除去 |
| nanokvm_screen_check 追加 | 画面状態をキャプチャ・Vision LLM で分析して返却する新ツール。早期終了対応 |
| /api/screen/verify 拡張 | action: "status" を追加。汎用プロンプトで画面全体を記述 |

| | |
|----------------------------|--|
| NO_VIDEO 構造化レスポンス | 映像なし時に HTTP 500 → 200 + status: "NO_VIDEO" に変更。「アプリ未起動」と「映像なし」を区別可能に |
| CGO_ENABLED=0 静的ビルト | クロスプラットフォーム GLIBC エラーを防止 |